


3

## システム設定、稼働開始

Let's start trading system

### ③ システム設定、稼働開始

VPSを開き、Google Chromeをクリックします。



### ③ システム設定、稼働開始

EAを稼働させるためにVPS上にMT4をインストールします。

VPS内のGoogle Chromeで  
『XMtrading』と検索します。

XMのホームページを開きます



### ③ システム設定、稼働開始

『プラットフォーム』をクリックします。

XMTradingホームページ 会員ログイン よくあるご質問 サポート XMTrading Zero

会員ログイン 日本語ライブチャット リアル口座開設 日本語

XMTRADING  
www.xmtrading.com

ホーム 取引 **プラットフォーム** を学ぶ プロモーション 当社について パートナーシップ

FXのNO.1

XMTradingでFXおよび原油とゴールドのCFD商品を取引

¥3000の取引ボーナスで今すぐ開始

利用規約適用

デモ口座開設  
\$100,000の仮想残高で開始

口座を開設する  
¥3000の取引ボーナスで開始しよう。



### ③ システム設定、稼働開始

『PC対応MT4』をクリックします。（VPSがWindowsなのでMacご使用の方もこちらを選択してください）

The screenshot shows the XMTrading website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'XMTradingホームページ', '会員ログイン', 'よくあるご質問', 'サポート', and 'XMTrading Zero'. Below this is a secondary navigation bar with 'ホーム', '取引', 'プラットフォーム', 'FXを学ぶ', 'プロモーション', '当社について', and 'パートナーシップ'. The 'プラットフォーム' (Platform) section is active, displaying a grid of platform options. The 'PC/MAC' category is selected, and within it, 'PC対応MT4' is highlighted with a red circle. Other options include 'Mac対応MT4', 'MT4 WebTrader', 'PC対応MT5', 'Mac対応MT5', 'MT5 WebTrader', 'スマートフォン' (Smartphone), 'タブレット' (Tablet), 'iPhone対応MT4', 'iPad対応MT4', 'Android対応MT4', 'iPhone対応MT5', 'iPad対応MT5', and 'Android対応MT5'. A green button labeled 'リアル口座開設' (Open Real Account) is visible at the bottom right. A risk warning is present at the bottom left of the platform selection area.

XMTrading MT4もしくはMT5取引プラットフォームにてグローバル市場へ即時アクセス。

[リアル口座開設](#)

リスク警告：証拠金が必要な商品の取引には高度なリスクが伴います。

### ③ システム設定、稼働開始

『ダウンロード』をクリックし、ファイルを開きます。

METATRADER 4 (MT4)

XMTrading > MetaTrader 4 (MT4) お問い合わせ

#### XMTrading MT4が優れている理由

XMTradingは、約定力の証明を考慮したMT4プラットフォームを先駆けて提供いたしました。リクオートなし。約定率99.9%以上の約定および1:1から888:1のレバレッジを利用してMT4で取引しましょう。


#### XMTrading MT4の特徴

- ✓ FX、CFD商品、先物を含む55以上の金融商品
- ✓ 1つのログインで7つのプラットフォームへアクセス
- ✓ 劇中のヒップの спреッド
- ✓ 完全なEA (エキスパート・アドバイザー) の機能性
- ✓ ワンクリック取引
- ✓ 50のインジケータ及びチャート・ツールを持つテクニカル分析ツール
- ✓ 3つのチャートタイプ
- ✓ マイクロロット口座 (オプション)
- ✓ ヘッジ可能
- ✓ VPS機能



口座開設  
**ダウンロード**  
デモ口座開設

ヘッジ可能  
VPS機能



xmtrading4setup.exe


### ③ システム設定、稼働開始

セットアップ画面が出てくるので、次へをクリックする。



### ③ システム設定、稼働開始


下記の画面が表示されたらインストール完了です。『完了』をクリックしてください。



### ③ システム設定、稼働開始

XMTrading MetaTrader4がデスクトップ上に表示されます。

同時にインストールされたMeta Editor4は削除していただいて構いません。



### ③ システム設定、稼働開始

『完了』を押して少し時間が経つとMT4が起動します。



The screenshot displays the MetaTrader 4 (MT4) trading platform interface. A dialog box titled "デモ口座の申請" (Request for Demo Account) is open, asking the user to select a server. The dialog contains a table with the following data:

アドレス	会社名	Ping
XMTrading-Demo 3	TradeFin Limited	221.17 ms
XMTrading-Real 11	TradeFin Limited	238.13 ms
XMTrading-Real 12	TradeFin Limited	219.83 ms
XMTrading-Real 25	TradeFin Limited	233.07 ms
XMTrading-Real 250	TradeFin Limited	233.15 ms
XMTrading-Real 31	TradeFin Limited	228.85 ms
XMTrading-Real 34	TradeFin Limited	227.18 ms
XMTrading-Real 37	TradeFin Limited	225.22 ms
XMTrading-Real 40	TradeFin Limited	225.45 ms
XMTrading-Real 45	TradeFin Limited	223.64 ms

At the bottom of the dialog, there is a "スキャン(S)" button and a "次(N) >" button. The background shows several charts for EURUSD, GBPUSD, and USDCHF, along with a list of servers on the left and a message log at the bottom.


### ③ システム設定、稼働開始

FXGiants口座開設時に届いたメールに記載されている取引するサーバーを選択し、『次へ』をクリックします。（サーバーはXMマイページのマイアカウントの概要からも確認できます）



### ③ システム設定、稼働開始

『既存のアカウント』を選択し、ログイン（口座番号）と  
アカウント開設時に記入したパスワードを入力し『完了』をクリックします。



**XMTRADING**

## XMTrading へようこそ

XMをお選び頂き誠にありがとうございます。

お客様のMT4のID : **12345678**。ご希望のXMTradingのMT4プラットフォームからサーバー **XMTrading-Real 4** にログインしてください。

ご登録時に作成したパスワードを利用して会員ページにログインすることが可能になりました。



デモ口座の申請

アカウントタイプを選択  
始めるにはアカウントが必要：

スタートするためには有効な取引アカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合、下記のオプションから選択し、'次へ'をクリックして下さい。:

既存のアカウント

ログイン:

パスワード:   パスワードを保存

サーバー: FXGiantsBM-Real3

新しいデモ口座  
 新しいリアル口座


< 戻る(B) **完了** キャンセル



### ③ システム設定、稼働開始


ログインするとチャートが表示されます。

システムを稼働させるために『ファイル』の中の『データフォルダを開く』をクリックします。



### ③ システム設定、稼働開始


フォルダが開くので、『MQL4』のフォルダを開いてください。



名前	更新日時
config	2020/07/27 3:16
history	2020/07/27 2:46
logs	2020/07/27 2:46
MQL4	2020/07/27 2:46
profiles	2020/07/27 2:46
templates	2020/07/27 2:46
tester	2020/07/27 2:46
origin	2020/07/27 2:46

### ③ システム設定、稼働開始

フォルダが開くので、『Experts』のフォルダを開いてください。





### ③ システム設定、稼働開始

先ほどお渡ししたフォルダを展開すると「SIMBA\_EURUSD\_v1.11」が入っています。





### ③ システム設定、稼働開始

「Experts」フォルダ内に「SIMBA\_EURUSD\_v1.11」というツールをコピー&ペーストで入れて下さい。



### ③ システム設定、稼働開始


移動が完了したら、『Experts』のフォルダを開いて、EAファイルが入っているか確認してください。



### ③ システム設定、稼働開始

EAファイルが確認出来たらMT4をいったん終了させ、再度MT4を起動します。

MT4を閉じる




MT4を起動する



### ③ システム設定、稼働開始


MT4を起動したら、すべてのチャートを閉じます。





### ③ システム設定、稼働開始



『ファイル』から『新規チャート』をクリックして、『EURUSD』を選択します。



### ③ システム設定、稼働開始


『EURUSD』のチャートが開いたら、時間足を**M1に変更**します。

※1分足から動かすとエントリーポイントがずれますので、VPS上のMT4は1分足固定にしてください



### ③ システム設定、稼働開始

『気配値表示』を閉じます。




The screenshot shows a window titled "気配値表示: 23:59:56" with a close button (x) in the top right corner. A red arrow points to this close button. The window contains a table with the following data:

通貨ペア	Bid	Ask
USD...	0.91...	0.91...
GBP...	1.31...	1.32...
EUR...	1.18...	1.18...
USDJPY	104...	104...
USD...	1.31...	1.31...
AUD...	0.72...	0.72...
EUR...	0.99...	0.99...

At the bottom of the window, there are two tabs: "通貨ペアリスト" (Currency Pair List) and "ティックチャート" (Tick Chart). The "通貨ペアリスト" tab is currently selected.


### ③ システム設定、稼働開始

『SIMBA\_EURUSD\_1.11』 をクリックして選択したまま、  
『EURUSD』 のチャートまでドラッグして離します。




### ③ システム設定、稼働開始

- チャートの右上にEAの名前と😞（悲しんでる顔）が表示されます。




### ③ システム設定、稼働開始

下記の画面が表示されたら、『全般』タブを選択します。



### ③ システム設定、稼働開始


『全般』タブの『DLLの使用を許可する』と『自動売買を許可する』にチェックを付けます。



### ③ システム設定、稼働開始

『パラメーターの入力』タブを選択します。

「Accountkey」欄にサポートからメールで送られてきたアカウントキーを入力します。






### ③ システム設定、稼働開始

次に「Lots」の設定をします。

30ページを参考に、資金に応じた推奨Lotsの値を入力して『OK』を押して下さい。



### ③ システム設定、稼働開始

資金に応じた推奨Lotsの値

資金	lot
1万円	0.01
5万円	0.05
10万円	0.1
20万円	0.2
30万円	0.3
40万円	0.4

※ 利益をお約束するものではなくすべて自己責任での運用になります。


資金1万未満での運用は設計時の想定以上にリスクがあることをご留意ください。

ロット設定ミスによる損失について、責任は一切負えません

為替運用には思わぬリスクが伴います。当システムを利用したことによる損失について、責任は一切負えません。

### ③ システム設定、稼働開始

エラー表示が出た場合はアカウントキーの入力が間違っている可能性があります。




### ③ システム設定、稼働開始

アカウントキーエラーが出たら、

チャート画面内で右クリック→エキスパートアドバイザー→設定



からExport画面が出てきますので、パラメーターの入力タブを選択して正しいアカウントキーを入力してください。



### ③ システム設定、稼働開始

Lotsの設定が終わりましたら、『自動売買』ボタンをクリックして**緑色**の状態にします。

チャート右上の☹️が😊になったらEAが稼働しています。




EAを停止にするには『自動売買』ボタンをクリックして**赤色**にして、残ったポジションがある場合は手動で決済してください。

### ③ システム設定、稼働開始

最後に『ウィンドウの整列』ボタンを押します。




チャート画面が整頓され  
見やすくなります。



### ③ システム設定、稼働開始

#### システムを稼働させたままPCを閉じる方法①



[-] ボタンを押して画面を閉じてください


※ [x] を押すとEAのプログラムが止まってしまいます

### ③ システム設定、稼働開始

システムを稼働させたままPCを閉じる方法②

VPS（仮想デスクトップ）画面上部の [×] ボタンをクリックして、画面を閉じます。

そのままPCをシャットダウンしても問題ありません。





### ③ システム設定、稼働開始

Windowsアップデートの設定

Windows自動更新がかかってしまうとツールが停止する可能性がある為、アップデートを自動更新から手動に変更します。

設定方法は下記URLをご覧ください

[https://www.server-world.info/query?os=Windows\\_Server\\_2019&p=initial\\_conf&f=5](https://www.server-world.info/query?os=Windows_Server_2019&p=initial_conf&f=5)

### ③ システム設定、稼働開始

これで自動売買の設定は全て完了しました！

あとは、放置の上で利益が出るのを待っていれば問題ありません。

※自動売買をONにしたタイミングによってエントリータイミングが変わります。

高頻度でエントリーするタイプのEAではないので、数日様子を見てください。

**慣れない方には少しハードルが高かったと思います。  
細かい作業本当におつかれさまでした！**

スマホで毎日の利益や取引状況を見たい方は、スマホにMT4アプリをお入れください。

- ・ Androidの方→Google Play で『mt4』 と検索して『MetaTrader 4』 をインストールします。
- ・ iPhoneの方→App Store で『mt4』 と検索して『MetaTrader 4』 をインストールします。

FXの口座にログインすると、口座の情報が参照できます。

### ③ システム設定、稼働開始

#### ※注意事項 1（必ず読んでください）

- 推奨Lotsの値に関してはあくまで参考の値であり、運用におけるリスクが無くなる物ではありません。運用の判断は最終的に自身の責任でお願い致します。
- 推奨Lotsの値に関してはレバレッジが888倍を想定したものです。口座の残高や何かの理由でレバレッジが888倍未満に変更された場合はEAの停止を推奨致します。
- MT4のパラメータに関してはLotsの値以外は変更しないでください。
- ネットワークの状況やMT4の不具合によってポジションの決済タイミングがずれることがあります。ご了承ください。

### ③ システム設定、稼働開始

#### ※注意事項2（必ず読んでください）

- FX取引には元本以上の損失のリスクがあります。ご利用は自己の責任においてお願いします。
- EAを止めたいときは、Windows版のMT4を開いて自動売買ボタンをオフにしてからポジションを決済して下さい。EAを動かしたままポジション決済しても、ツールが誤作動を起こして、またエントリーしてしまう場合があります。
- EAの調子が悪い時や、ツールを入れ替える時は、以前使っていたチャートを消して、一旦新しいチャートを開いてから、再度EAを導入して下さい。同じチャートに何度も新しくEAを設定しなおすと、不具合の原因になる可能性がありますのでご注意ください。
- EAの内容については、不具合がないように万全を期していますが、万が一誤動作などが起こった場合の補償などは致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 大統領選などの大きなイベントの前後は、相場が一方向的に大きく動く可能性があるため、稼働停止を推奨します。

## おまけ システムの簡単な概要

### ●XMのスタンダード口座

1ロット = 10万通貨

レバレッジ = 888倍

### ●SIMBA(EA)の特徴

- ・使用する通貨ペアはEUR/USD、時間足は1分足
- ・トレードではロング（買い）とショート（売り）が入ります
- ・1ロジック3ポジション、最大6ポジション保有するナンピン・マーチンゲール型EAです
- ・最低運用資金は1万円です
- ・最初のポジションから 65pips 逆行すると自動で損切りします
- ・資金1万円の場合は含み損が約3100円になると自動で損切りします
- ・資金10万円の場合は含み損が約3.1万円になると自動で損切りします
- ・急変動に弱いので、重要指標（FOMCや雇用統計等）の際にポジションを決済して自動売買ツールを停止しながら使用すると損切りにならないので、利益は安定します。

## おまけ システムの簡単な概要

- ナンピン時のマーチンゲールにおけるロット

Lots設定値 : 0.01設定(推奨資金1万円)

ポジション数	1	2	3	合計
ロット	0.01	0.02	0.03	0.06

Lots設定値 : 0.05設定(推奨資金5万円)

ポジション数	1	2	3	合計
ロット	0.05	0.1	0.15	0.3

## おまけ システムの簡単な概要

- ナンピン時のマーチンゲールにおけるロット

Lots設定値：0.1設定(推奨資金10万円)

ポジション数	1	2	3	合計
ロット	0.1	0.2	0.3	0.6

資金効率を重視するのか、安全運用を重視するのかご自身の運用方針を決めた上で、**どれくらいの利益が欲しいのか**を考えて運用資金とロット設定を考慮してください。

為替で投資をする以上、リーマンショックやスイスフラン暴落、コロナショックなどの様々な為替急変動リスクが付き纏います。